



VESTE « MAFALDA »

fil **PARIGI**

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 300 g de fil **Parigi** couleur n°18
- aiguilles n°5
- Crochet n°3
- 1 bouton en triangle couleur ivoire
- aiguille à laine à pointe arrondie

TAILLE : 42 (44-46)

POINTS EMPLOYÉS

Point mousse
Jersey endroit
Maille chaînette

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°5 en Jersey end. = 17 m. et 23 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°5 en pt mousse = 16 m. et 27 rgs.

RÉALISATION

Dos : avec les aig., comm. 75 (80-85) m. et tric., pour le bord, 15 rgs en pt mousse, soit 5 cm. Cont. en Jersey end. A une hauteur totale de 27 (28-29) cm, dim. sur les côtés, à l'intérieur de 2 m., d'1 m. tous les 6 rgs 4 (5-6) fois (pour les dim. sur la droite, tric. 1 surjet simple, pour les dim. à gauche tric. 2 m. ens. à l'end.). A une hauteur totale de 38 (40-42) cm, tric. 15 rgs en pt mousse puis rab. toutes les m.

Devant droit : avec les aig., comm. 6 m. et tric. en pt mousse. Augmen. sur la droite d'1 m. tous les 2 rgs 32 (34-36) fois, d'1 m. tous les rgs 18 fois. A une hauteur totale de 32 (34-36) cm, pour l'encol., dim. sur la droite d'1 m. tous les rgs 10 fois, d'1 m. tous les 2 rgs 20 (22-24) fois, d'1 m. tous les 4 rgs 4 fois, d'1 m. tous les 6 rgs 4 fois. En même temps, à 11 cm de l'encol., pour l'emmanch., dim. sur la gauche d'1 m. tous les 6 rgs 8 fois. A 25 (26-27) cm de l'emmanch., rab. les 10 m. restantes.

Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les côtés. Coudre les m. rab. de l'épaule du devant droit sur les m. rab. de l'épaule du devant gauche. Pour le 1^{er} lacet de fermeture, avec le crochet, attacher le fil à la pointe du devant droit et tric. 1 m. coulée pour attacher le fil et une chaîn. d'environ 20 cm. Couper et arrêter le fil. Pour le 2^{ème} lacet de fermeture, avec le crochet, placer le fil dans la couture sur l'envers du côté gauche, en face de la pointe de l'encol., tric. 1 m. coulée pour attacher le fil et une chaîn. d'environ 20 cm. Couper et arrêter le fil. Pour la boucle du devant gauche, avec le crochet, placer le fil sur la pointe du devant et tric. 1 m. coulée pour attacher le fil, 14 chaîn., 1 m. coulée dans la même m. préc. Couper et arrêter le fil. Coudre le bouton dans le devant droit, à 2 cm du côté, en face de la boucle du devant gauche.

