



## ENSEMBLE « NEW YORK » Fils DECOR, SOFTY et FIZZY

### ÉCHARPE

#### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

210 g en tout de fils dont 70 g de fil **Decor** couleur n°41, 70 g de fil **Softy** couleur n°39 et 70 g de fil **Fizzy** couleur n°82. Crochet n°8.

**DIMENSIONS** : l'écharpe mesure 23,5x150 cm, sans les franges

#### POINTS EMPLOYÉS

Maille chaînette  
Demi-bride

#### ÉCHANTILLON


10 x 10 cm avec le crochet n°8 en demi-bride = 8,5 m. et 9 rgs.

#### RÉALISATION

Avec le fil Decor, comm. une chaînette de 21 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. en demi-bride. A une hauteur totale de 50 cm, cont. avec le fil Softy. A une hauteur totale de 100 cm, cont. avec le fil Fizzy. A une hauteur totale de 150 cm, couper et arrêter le fil.

#### FINITIONS

Faire la finition des bords courts comme suit : tric. en demi-bride en réalisant pour chaque m. une boucle allongée ; utiliser une règle ou un morceau de carton de 7 cm et entourer le fil autour de celle-ci/celui-ci pour chaque m. en cours. Avec le fil Fizzy, faire la finition du bord réalisé avec le fil Decor et vice-versa.



### CHAPEAU


#### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

50 g en tout de fils dont 20 g de fil **Decor** couleur n°41, 20 g de fil **Softy** couleur n°39 et 10 g de fil **Fizzy** couleur n°82. Crochet n°8.

**DIMENSIONS** : le chapeau a une circonférence de 47,5 cm

#### POINTS EMPLOYÉS

Maille chaînette  
Maille coulée  
Demi-bride



#### ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec le crochet n°8 en demi-bride en rond = 8 m. et 9 rgs.

## RÉALISATION

se travaille en commençant par le sommet. Avec le fil Decor, comm. une chaînette de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1<sup>ère</sup> chaîn. et dans le cercle obtenu, tric. en demi-bride comme suit :

1<sup>er</sup> tour : 6 m. ; fermer ce tour et tous les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.

2<sup>ème</sup> tour : tric. 2 m. dans chaque m. du dessous (= 12 m.).

3<sup>ème</sup> tour : (à partir de ce tour-ci, répartir les augmen. de façon régulière) 18 m.

4<sup>ème</sup> tour : 24 m.

5<sup>ème</sup> tour : 28 m.

6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> tours : 32 m.

9<sup>ème</sup> et 10<sup>ème</sup> tours : 36 m.

Cont. avec le fil Softy.

11<sup>ème</sup>, 12<sup>ème</sup>, 13<sup>ème</sup>, 14<sup>ème</sup>, 15<sup>ème</sup> et 16<sup>ème</sup> tours : 36 m.

Cont. avec le fil Fizzy.

17<sup>ème</sup> et 18<sup>ème</sup> tours : 36 m.

Couper et arrêter le fil.