

Sac à aiguilles Denise jaune citron

(Une création de Cat Borghi)

Ce sac légèrement feutré convient parfaitement pour le rangement des aiguilles interchangeables Denise. La petite poche zippée est idéale pour les petites pièces.

Même si vous n'avez jamais cousu de fermeture éclair, n'hésitez pas, c'est vraiment facile.

NB : ce sac n'est que légèrement feutré, vous pouvez bien sûr le feutrer plus pour obtenir un sac plus petit qui aura plus de tenue. Les autres patrons de sacs à aiguilles Denise sont prévus pour un feutrage plus intense.



Matériel nécessaire : Fil Cascade Tweed 220 (100% laine, 100g/ 200m) coloris #7600 Lemon, 2 pelotes.

Quelques mètres de fil de couleur contrastante.

Kit d'aiguilles interchangeables Denise (ou aiguilles circulaires 8mm de 40 ou 60 cm de longueur)

Aiguille à tapisserie

2 anneaux marqueurs

1 fermeture éclair de 22 ou 23 cm (9 pouces)

Du fil à coudre de la même couleur que la laine

Aiguille à coudre

Quelques épingles

Echantillon : 12 m en jersey – 10 cm

Explication :

Le montage correspond à la base du sac (note : le fil est tricoté en double sur tout l'ouvrage) Avec des pointes 8 mm et un câble pris du côté gauche de l'étui Denise, montez 52 m, et en faisant attention à ne pas tourner les mailles joignez le rond et tricotez un tour à l'endroit, en plaçant un marqueur avant la 1^{ère} maille et un autre entre la 26^{ème} et la 27^{ème} maille.

2^{ème} tour : 1 m end, *1 augm (en tric 2 fois la même maille), cont. à l'end jusqu'à 2 m avant le marqueur, 1 augm*, 2 m end, rép de * à *, 1 m end. (56 m)

3^{ème} et 5^{ème} tour : à l'endroit.

4^{ème} tour : 2 m end, *1 augm, à l'end jusqu'à 3 m avant le prochain marqueur, 1 augm*, 4 m end, rép de * à *, 2 m end. (60m)

6^{ème} tour : 3 m end, *1augm, à l'end jusqu'à 4 m avant le prochain marqueur, 1 augm*, 6 m end, rép de * à *, 3 m end. (64 m)

Tric droit jusqu'à 21 cm de hauteur totale.

Ouverture de poche

au tour suivant : 5 m end, avec le fil de couleur contrastante tric 22 m end, replacer ces 22 m sur l'aig gauche et retricotez les à l'endroit avec le fil jaune, finir le tour normalement.

Tric encore 7 tours.

Ouverture des poignées

Au tour suivant : *8 m end, 16 m end avec le fil contrastant, replacez ces 16 m et retricotez les comme pour l'ouverture de poche, 8 m end*, rép de * à *.

Tric 3 tours normalement.

E-cord du haut du sac : tric une e-cord appliquée avec toutes les mailles de la bordure du haut du sac.

Technique de l'e-cord appliquée : montez 3 m sur l'aig gauche, *2 m end, 2 m end ens. de droite à gauche (la 4^{ème} maille étant la maille de bordure du sac), remplacez les 3 m obtenues sur l'aig gauche*, recommencez de * à * sur tout le tour.

E-cord autour des ouvertures des poignées :

Placez des pointes d'aiguilles plus fines sur 2 câbles, avec ces deux aiguilles, récupérez les mailles obtenues de chaque côté de l'ouverture en enlevant le fil contrastant, relevez en plus 2 m à chaque extrémités de l'ouverture. Avec l'aiguille principale, travaillez en e-cord appliquée autour de l'ouverture. Répétez pour la deuxième poignée.



E-cord fine appliquée autour de poche :

Relevez les 44 m obtenues en retirant le fil contrastant, plus 2 à chaque bout. Travaillez en e-cord appliquée mais sur 2 mailles seulement (montez 2 m sur l'aig gauche, *1 m end, 2 m end ens., remplacez ces 2 m sur l'aig gauche*, répéter de *à *) jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mailles.

Doublure de poche : montez 27 m et tric droit jusqu'à 25 cm de haut, rabattre.

Feutrage et blocage : coudre le fond du sac, et rentrez tous les fils.

Pour feutrer, passez le sac à la machine à laver, en choisissant le programme le plus court avec la température d'eau la plus haute, et la plus grande agitation possible (si vous le pouvez), en y ajoutant environ 1/8 de la dose habituelle de lessive. Ajoutez dans le tambour, quelques vieilles chaussures de sport ou des balles de tennis pour aider le processus de feutrage.

Utilisez un minuteur pour contrôler l'évolution minute après minute, en effet, le feutrage peut mettre du temps avant de commencer mais une fois commencé ça peut aller très vite, les facteurs étant particulièrement aléatoire : l'eau, la température, l'agitation, le savon. Il est vraiment primordial de suivre l'évolution du feutrage au risque de se retrouver avec un étui à ipod plutôt qu'un étui à aiguilles Denise !

Pensez à retirer la doublure de poche plus tôt, elle est en effet prévue pour être moins feutrée que le reste du sac.

Le feutrage du sac est achevé quand ce dernier atteint une taille où on peut y glisser facilement l'étui à aiguilles Denise sans difficulté.

Rincez le sac à la main dans de l'eau chaude, pour le bloquer donnez lui sa forme avec l'étui à aiguilles Denise.

Montage de la fermeture éclair et de la doublure de poche :

L'endroit du sac à l'extérieur, coudre à grands points avec un fil provisoire les deux côtés de l'ouverture ensemble pour maintenir la poche fermée.

Retournez le sac sur l'envers, épinglez la fermeture, en la centrant correctement. Cousez la fermeture éclair soigneusement avec du fil et une aiguille.

Une fois la couture finie, retirez le fil de bâti sur l'extérieur.

Placez la doublure de poche correctement sur l'envers du sac et la coudre soigneusement.



Finitions :

En utilisant 3 brins de fil, faites une cordelière sur le curseur de la fermeture éclair.

Ce patron est destiné à une utilisation privée et non commerciale.

Vous trouverez d'autres modèles de Cat Borghi sur son site : www.catborghi.com